

NFS

Na ovoj stranici:

- [Važno](#)
- [Podnošenje zahtjeva](#)
- [Korištenje resursa](#)

Važno



NFS spremišni prostor nije u sustavu sigurnosne pohrane (backup).

Podnošenje zahtjeva



Nakon odobrenog zahtjeva za NFS, korisnik će na email dobiti podatke o konektoru koji se mora koristiti na strojevima unutar VDC-a.

Za spremišni prostor NFS **potrebno je pričekati odobrenje administratora sustava.**

Na stranici **Service Broker**, na tabu **Catalogue**, moguće je odabrati vrstu spremišnog prostora.

The screenshot shows the SRCE Virtualni podatkovni centri - Service Broker interface. The 'Catalog' tab is active, displaying 'My Resource Usage' and 'Catalog Items' (6 items). The items are listed in a grid:

Item	Icon	VMware Cloud Templates	Poslužitelj	Projects	Action
1. Windows 2022 S...	Windows logo	Windows 2022 Standard	Poslužitelj Windows 2022 Standard	srce.hr	REQUEST
2. Debian GNU/Lin...	Debian logo	Debian GNU/Linux	Poslužitelj Debian GNU/Linux	srce.hr	REQUEST
3. Rocky Linux 9	Rocky Linux logo	Rocky Linux 9 Minimal	Poslužitelj Rocky Linux 9 Minimal	srce.hr	REQUEST
4. Ubuntu Server Li...	Ubuntu logo	Ubuntu Server Linux 22.04 LTS	Poslužitelj Ubuntu Server Linux 22.04 LTS	srce.hr	REQUEST
5. NFS spremišni pr...	NFS icon	vRealize Orchestrator W...	NFS spremišni prostor	srce.hr	REQUEST
6. S3 spremišni pro...	S3 icon	vRealize Orchestrator W...	S3 spremišni prostor	srce.hr	REQUEST

Zahtjev za spremišnim prostorom podnosi se pomoću gumba **Request**.


srce Service Broker

[Catalog](#)
[Resources](#)
[Approvals](#)

New Request


5. NFS spremišni prostor

[Unos](#)

Institucija ▼
E-mail podnositelja
zahtjeva *****@srce.hr
IP adresa poslužitelja * ?
Veličinu spremišnog
prostora u GB *
Namjena * ?
Jedinstveno ime
resursa * - NFS - *****@srce.hr - ?
Potvrđujem da je čelnik Ustanove upoznat s pravima i obvezama Ustanove iz
Pravila te da odobrava podnošenje zahtjeva za korištenje * ☐
Potvrđujem da sam pročitao i prihvaćam Pravila * ☐
[Pravila korištenja usluge virtualni podatkovni centri \(VDC\)](#)

SUBMIT CANCEL

Korištenje resursa

NFS je mrežni datotečni sustav kojem se pristupa preko istoimenog protokola.

Da bi poslužitelj mogao montirati (mount) NFS disk, potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku (podrška za NFS client značajku). NFS unutar usluge VDC je podržan samo za Linux operacijske sustave, a montira se na sljedeći način:

```
mount -t nfs -o soft 172.22.0.11:/volume/ext/nfs_share /mountpoint
```

Dodavanje u datoteku `/etc/fstab` donjeg zapisa

172.22.0.11:/volume/ext/nfs_share	/mountpoint	nfs	defaults,soft	0	0
-----------------------------------	-------------	-----	---------------	---	---

osigurava automatsko mountanje NFS diska nakon ponovnog pokretanja (restart) poslužitelja.