


Pristup virtualnim poslužiteljima

- [Protokol SSH](#)
 - [Linux](#)
 - [Windows](#)
- [Protokol RDP](#)

Nakon [pokretanja virtualnog poslužitelja](#), možete dohvatiti IP adrese na upravljačkoj ploči **Compute → Instances**



Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Action
[redacted]	centos-7	10.5.112.137	m1.medium	[redacted]	Active	us-east-1-nova	None	Running	47 minutes	Create
centos-7-bio	centos-7	10.8.24.246	m1.xlarge	[redacted]	Active	us-east-1-nova	None	Running	1 day, 5 hours	Create
centos-7	centos-7	161.53.133.228	m1.xlarge	[redacted]	Active	us-east-1-nova	None	Running	6 days, 3 hours	Create
[redacted]	centos-7	161.53.133.195	m1.large	[redacted]	Active	us-east-1-nova	None	Running	1 week, 3 days	Create
[redacted]	centos-7	161.53.133.173	m1.xlarge	[redacted]	Active	us-east-1-nova	None	Running	1 week, 3 days	Create

Pomoću protokola SSH i RDP spajate se na dodijeljenu IP adresu.

Protokol SSH

Za spajanje na virtualni poslužitelj potrebna je IP adresa poslužitelja i korisničko ime. Korisničko ime je ime operativnog sustava npr. za CentOS→"centos", Ubuntu→"ubuntu" itd.

Linux

Ako koristite neki od Linux OS-a, virtualnom poslužitelju možete pristupiti iz komandne linije koristeći naredbu:

```
ssh oSposlužitelja@IPadresa
```


Windows

Ako koristite Windows OS, za pristup virtualnom poslužitelju potrebno je instalirati **SSH klijent** (npr. [Putty](#)).

Nakon instalacije i pokretanja, na početnom ekranu programa Putty, u polje **Host Name (or IP address)** potrebno je upisati:

```
oSposlužitelja@IPadresa
```


te zatim kliknuti na gumb **Open**.



Protokol RDP


Prije spajanja na RDP potrebno se prijaviti preko konzole na upravljačkoj ploči i promijeniti lozinku.

Compute→**Instances**→**Console**




Pritisnite Send CtrlAltDel, upišite korisničko ime **Admin** i lozinku koju ste ubacili kao meta podatak. Upišite novu lozinku.

Pokrenite Remote Desktop na vašem računalu



Unesite IP adresu i odaberite **Connect**



Unesite korisničko ime **Admin** i novu lozinku.



Nakon prvog pristupa pokrenite Windows Update i nadograditi operativni sustav. Windows OS ponekad za vrijeme nadogradnje prisilno restarta virtualno računalo pa je za vrijeme duljeg nesmetanog korištenja ili simulacije potrebno isključiti Windows Update. Korisnik je obavezan raditi sigurnosne nadogradnje virtualnog poslužitelja.